

Geis EDI Validátor (v2.1)


1. Instalace

Stažený ZIP archiv rozbalte do libovolného adresáře. Aplikace se instaluje spuštěním aplikačního souboru „Validator.msi“, po instalaci se Vám vytvoří na ploše ikonka pro spuštění Validátoru.

2. Používání

Aplikace slouží ke kontrole datových souborů u zákazníků, kteří se připravují na přímé datové napojení se společností skupiny Geis.

Na Obr. 1 je zobrazeno hlavní okno aplikace s vyznačením ovládacích prvků.



Obr. 1

Popis jednotlivých prvků (odpovídá číslům uvedeným v Obr. 1):

1. **Načíst soubor** – slouží k načtení datového souboru s informacemi o zásilce/zásilkách, které se zobrazí v textovém editoru (**bod 8**). Pokud se načte soubor s jiným kódováním než Win-1250, zobrazí se okno s upozorněním.
2. **Zkontrolovat** – slouží ke spuštění kontroly dat, po které se zobrazí nové okno s výpisem chyb (viz. Obr. 2).
3. **Kontrolní číslice** – tato část slouží k ručnímu ověření správnosti kontrolní číslice, zobrazené na štítku zásilky. Tato funkce nemá přímou souvislost s kontrolou datového souboru.
4. **Zvýraznit** – pro lepší čitelnost barevně zvýrazní jednotlivá pole v textovém editoru (**bod 8**).
5. **Povolit editaci** – povolí/zakáže možnost upravit data v textovém editoru.
6. **Kontrola routování** - tato část slouží k ručnímu ověření depa a rozvozové trasy ke zvolenému PSČ. Pokud bude nalezeno depo a směr ke zvolenému PSČ příjemce, výsledek se zobrazí v přilehlých oknech. V seznamu routovacích tabulek je možnost výběru pro země odesílatele CZ/SK/PL a jestli se jedná o zásilku exportní a nebo vnitro. Po výběru routovací tabulky se zpřístupní výběr zemí, pro které je možné ověřit směr a depo ke zvolenému PSČ. O vnitrostátní přepravu se jedná tehdy, pokud se stát odesílatele a příjemce shodují. V opačném případě se jedná o exportní zásilku.

Pokud se během zapínání aplikace objeví chybové hlášení „Nepodařilo se aktualizovat routovací tabulky“, je třeba pro správnou kontrolu routingu aktualizovat tabulky ručně. Ty je možné stáhnout z našeho FTP.

Přístup na FTP bude zaslán na základě požadavku zaslání na edi@geis.cz, v požadavku prosím uveďte vaše číslo zákazníka Geis.

Tabulky uložte do složky:

C:\Users\UživatelskéJménoVeVašemPC\AppData\Roaming\Validator

Poté je nutné aplikaci spustit znovu.

Tato kontrolní část nemá vliv na vlastní kontrolu dat.

7. **Volba jazyka** – Validátor můžete použít v českém a nebo v anglickém jazyce.
8. **Hlavní editor** – slouží k zobrazení datového souboru.
9. **Stavový řádek** - který zobrazuje, podle pozice kurzoru, číslo řádky, číslo pozice a název pozice.

Výpis chyb



Geis CZ s.r.o.
Zemská 211/I
337 01 Ejovice
Czech Republic

Telefon: +420 951 277 777
Telefax: +420 951 220 259

E-mail: info@geis.cz
Internet: www.geis.cz
IČO: 44567359
DIČ: CZ44567359

Bankovní spojení:
UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Č.ú.: 1545471501/2700 (CZK)
Č.ú.: 1545471560/2700 (EUR)
EUR IBAN:
CZ56 2700 0000 0015 45471560
CZ97 2700 0000 0015 45471501
SWIFT: BACXCZPP

Společnost zapsána v obchodním
rejstříku vedeném Krajským soudem
v Plzni, oddíl C, číslo vložky 14475.


CZK IBAN: Pracujeme na základě našich
všeobecných obchodních
podmínek – aktuální stav.

Toto okno se zobrazí po spuštění tlačítka **Zkontrolovat**. Vlastní kontrola je rozdělena na dvě části, kontrola struktury a kontrola logiky (viz. Obr. 2).

Výpis obsahuje popis příslušných chyb, které se dělí na **soft** (oranžové) a **hard** (červené). Hard chyby je vždy třeba opravit, protože jejich přítomnost v datech by zabránila korektnímu zpracování dat. Soft chyby jsou ty, které se neshodují s Manuálem pro systémovou integraci, ale nebrání korektnímu zpracování datového souboru.

Popis jednotlivých bodů ve výpisu chyb:

1. **Kontrola struktury** – kontroluje správnost struktury textového dokumentu.
2. **Kontrola polí a logiky** – kontroluje správnost jednotlivých polí a jejich návaznosti.



Obr. 2